



Programmieren - Längen



LaTeX-Programmierung

- Das zu Grunde liegende TeX-System ist eine Programmiersprache.
- LaTeX ist eine Sammlung von Makros die in TeX programmiert sind.
- Es gibt entsprechend für den Anwender viele Elemente einer Programmiersprache um den Textsatz zu gestalten.
 - Variablen: alle Format-Eigenschaften sind in Variablen abgelegt, die programmatische geändert werden können.
 - Diese Variablen können über viele LaTeX-Befehle verändert werden.
 - Es gibt verschiedene Variablen-Typen (vor allem Längen und Zähler)
 - ▶ Auf TeX-Ebene: Kontrollstukturen (if then, Schleifen, ...)



Beispiel: \setlength



Paragraph Indentation: Absatz-Einzug Paragraph Skip: Absatz-Lücke

\documentclass[10pt]{article}

- In LaTeX treten sehr viele Längen auf.
- Diese können über den Befehl \setlength verändert werden.

```
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
```

\begin{document}

Hier steht der eigentliche Text des Dokumentes.

\end{document}



- Hier treten gleich drei Längen auf:
 - **\parindent**: definiert den Einzug eines Absatzes.
 - \parskip: definiert den Abstand zwischen zwei Absätzen.
 - **\baselineskip**: Der Zeilenabstand.

```
\documentclass[10pt]{article}
```

```
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
```

\begin{document}

Hier steht der eigentliche Text des Dokumentes.

\end{document}



- In dem Beispiel wird also der Einzug auf Opt gesetzt (= kein Einzug).
- Der Abstand zwischen zwei Absätzen wird auf die Höhe einer halben Zeile gesetzt.
- Alle Längen haben eine Einheit!

```
\documentclass[10pt]{article}
```

```
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
```

\begin{document}


Hier steht der eigentliche Text des Dokumentes.

\end{document}



Relative und absolute Länge

- Relative Längenangaben beziehen sich auf einen Referenzwert.
- Absolute Längenangaben werden mit Maßzahl und Einheit direkt angegeben.
- Vergleiche auch die Diskussion zwischen logischer und physischer Formatierung.





- Gebrauchen Sie immer relative Längenangaben!
- Schreiben Sie also nicht 10pt als Argument für den \setlength-Befehl (absolute Länge) (Ausnahme: 0pt).
- Relative Längenangaben erledigen die Arbeit für Sie, wenn Sie z.B. den Schriftgrad von 10pt auf 12pt ändern. Dann ändert sich der Abstand zwischen den Absätzen genau richtig mit.
- Das gilt für alle Längenangaben, z.B. Breite von Bildern, Spaltenweite von Tabellen, ...



Aufgabe

- Kopieren Sie das Beispiel.
- Ändern Sie den \parskip wie Sie möchten und beobachten die Ausgabe.
- Relativ und absolut:
 - Andern Sie den Schriftgrad von 9pt auf 14pt. Achten Sie auf den Absatz-Abstand in der Ausgabe.
 - Setzen Sie \parskip auf 10pt absolut fest und ändern dann den Schriftgrad zwischen 9pt und 14pt.

```
\documentclass[10pt]{article}

\setlength{\parindent}{0pt}

\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

\begin{document}

Hier steht der eigentliche Text des
Dokumentes.

\end{document}
```



Längen

http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Lengths



Längeneinheiten

- Jede Länge hat eine Einheit.
- Diese **muss** mit angegeben werden!


Name	LaTeX	Wert (in pt)
Punkt	pt	1
Millimeter	mm	2.84
Zentimeter	cm	28.4
Inch	in	72.27

http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Lengths#Units



Längenangaben

- Längen können absolut mit Einheit angegeben werden.
- Längen können als
 Multiplikation mit einer
 Variablen angegeben
 werden.
- Addition geht nicht! Das ist etwas anderes (Stretching).





Längen anzeigen

- Wenn Sie eine Länge anzeigen wollen müssen Sie \the gebrauchen.
- \the zeigt den Wert einer Variablen an.
- \the geht für fast alles. Einfach ausprobieren.

\the\baselineskip



Aufgabe


- Lassen Sie sich die folgenden Werte mit \the anzeigen:
 - \textheight
 - ▶ \textwidth
 - > \paperheight
 - > \paperwidth



Seitenlängen

- Die wichtigsten Längen für die Gestaltung der Seite sind hier dargestellt.
- Diese Information können Sie über den Befehl \layout{} erhalten.
- Dazu müssen Sie das Packet
 layout mit \usepackage laden.
- Typischerweise wollen Sie diese Längen nicht modifizieren sondern als Referenz gebrauchen.

https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Page_Layout





Vordefinierte Längen

- Interessante weitere Längen sind:
 - ▶ \columnsep, \columnwidth (bei mehrspaltiger Gestaltung)
 - ▶ \tabcolsep (für Tabellen)
 - ▶ \itemsep (für Listen)
- Eine Liste finden Sie unter diesem Link:

http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Lengths#LaTeX default lengths



Längen ändern



Längenänderungsbefehle

- Längen lassen sich über diverse Befehle verändern:
 - \setlength
 - ▶ \addtolength
 - ▶ \settowidth
 - \settoheight
 - \settodepth



Längenänderungsbefehle

• \setlength setzt eine Länge auf einen Wert und hat zwei Argumente:

\setlength{\länge}{wert}

• \addtolength addiert einen Wert zu einer Länge und hat zwei Argumente:

\addtolength{\länge}{wert}



Aufgabe

- Verlängern Sie nacheinander mit \addtolength den Einzug \parindent um
 - ▶ 1pt
 - ▶ 1mm
 - 1cm
 - ▶ 1in
- Machen Sie für jeden Befehl einen neuen Absatz, um untereinander das Ergebnis zu sehen.



Längenänderungsbefehle

- Die Befehle \settoheight, \settowidth und \settodepth setzen eine Länge auf die Höhe, Breite oder Tiefe eines Beispieltextes.
- Der Beispieltext wird nicht angezeigt.
- Ist eher interessant für selbst definierte Längen (s. dort).
- Der Beispieltext kann selber das Ergebnis eines Befehls sein.

Zwei Argumente:
Länge
Beispieltext

```
\settowidth{\parindent}{Digga bin ich
breit!}
\the\parindent
```



Stretching Längen strecken



- Um ein schönes Layout zu erreichen streckt LaTeX einige Größen.
- Beispiele:
 - Abstand zwischen Wörtern für Blocksätze.
 - Abstände zwischen Absätzen um die Seite optimal auszunutzen.
- Wenn das nicht klappt meckert LaTeX über overfull oder underfull \vbox.
- Damit beschäftigen wir uns heute nicht.

